


■第2章■ カレンダーを作る

STEP 1. 用紙をはがきに変更する

1. ^{ようし}用紙サイズをはがきにしましょう



The screenshot shows the Excel 2013 interface with the 'Page Layout' ribbon selected. The 'Size' dropdown menu is open, displaying various paper sizes. The 'はがき' (Kagami) option, which is 10 cm x 14.8 cm, is highlighted with a green box. Red annotations with numbers 1 through 4 guide the user through the steps to change the paper size.

- 1 エクセルを起動し空白のブックを開きます。
- 2 「ページレイアウト」をクリックします。
- 3 「サイズ」をクリックします。
- 4 「はがき」をクリックします。



STEP 2. 印刷の向きを横にする

1. 用紙を横向きにしましょう



STEP 3. 余白を変更する

1. 余白を「狭い」にしましょう

1 「余白」をクリックします。

2 「狭い」をクリックします。

標準	広い	狭い
上: 1.91 cm	上: 2.54 cm	上: 1.91 cm
下: 1.91 cm	下: 2.54 cm	下: 1.91 cm
左: 1.78 cm	左: 2.54 cm	左: 0.64 cm
右: 1.78 cm	右: 2.54 cm	右: 0.64 cm
ヘッダー: 0.76 cm	ヘッダー: 1.27 cm	ヘッダー: 0.76 cm
フッター: 0.76 cm	フッター: 1.27 cm	フッター: 0.76 cm


ユーザー設定の余白(A)...

1 ページの範囲を示すラインがG列まで広がりました。

余白を狭くすると印刷できる範囲が広がります。



練習問題



- シート全体のフォントサイズを「14」に変更し、図のように入力しましょう。
D列から J列の列幅 幅：4.38 (40 ピクセル)



STEP 4. 連続する数字を入力する


1. カレンダーの第1週に1～5を^{だいいしゅう}入力^{にゅうりょく}しましょう





練習問題

- セル「D4」に「6」と入力し、連続データとしてオートフィルで入力しましょう。




2. 別の方法で連続する数字を入力しよう

1 セル「D5」に「13」、セル「E5」に「14」と入力し、セル「D5」から「E5」を選択します。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1				12									
2				日	月	火	水	木	金	土			
3						1	2	3	4	5			
4				6	7	8	9	10	11	12			
5				13	14								
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

2 フィルハンドルをセル「J5」までドラッグします。


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1				12									
2				日	月	火	水	木	金	土			
3						1	2	3	4	5			
4				6	7	8	9	10	11	12			
5				13	14								
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													



解説 オートフィルで連続する数字を入力する



数字をオートフィルでコピーすると同じ値が入力されますが、オートフィルオプションの「連続データ」を選択すると、1, 2, 3, 4, 5といった連続データに変えることができます。



値の違う2つのセルを選択し、オートフィルでコピーすると2つの値の差で続きの値を入力することができます。

左の例の場合13, 14と1増えていますので、続きに15, 16, 17, 18, 19と入力されます。

1	3	5	7	9	11	13
10	9	8	7	6	5	4

1, 3 の場合2 増えているので続きは5, 7, 9, 11, 13
10, 9 の場合1 減っているので続きは8, 7, 6, 5, 4
となります。

3. 7つ開きの数字をまとめて入力しよう

